

Configuração Windows Live Mail

Passo 1

1. Inserir em Endereço de correio electrónico o **username** da conta de email.
2. Inserir em Palavra-passe a **password** da conta de email.
3. Inserir em Nome e Apresentar o **nome do utilizador** da conta de email.
4. Clicar em **seguinte**.

The screenshot shows a dialog box titled "Adicionar uma Conta de Correio Electrónico" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- Text: "Introduza as informações da sua conta de correio electrónico abaixo:"
- Field "Endereço de correio electrónico:" containing "username@uevora.pt". Below it, "exemplo555@hotmail.com" and a link "Obter uma conta de correio electrónico gratuita".
- Field "Palavra-passe:" containing ten dots. Below it, a checked checkbox "Memorizar palavra-passe".
- Text: "Como deve o nome aparecer nas mensagens de correio electrónico enviadas desta conta?"
- Field "Nome a Apresentar:" containing "Nome e Apelido". Below it, the text "Por exemplo: Jorge Santos".
- Checkbox "Configurar manualmente as definições para a conta de correio electrónico." which is unchecked.
- Buttons at the bottom: "< Retroceder", "Seguinte >", and "Cancelar".

Passo 2

1. Escolher em O meu servidor de recepção de correio: **POP**.
2. Inserir em Servidor de Recepção: **mail.uevora.pt** porta **995**.
3. Seleccionar que o servidor necessita uma ligação segura SSL.
4. Inserir em ID de Início de Sessão: **username** de acesso a conta de email.
5. Inserir em Servidor de Envio: **mail.uevora.pt** porta **465**.
6. Seleccionar que o servidor necessita uma ligação segura SSL.
7. Seleccionar que o servidor de envio requer autenticação.

Adicionar uma Conta de Correio Electrónico 

[Onde obter informações do servidor de correio electrónico?](#)

Informações do Servidor de Recepção

O meu servidor de recepção de correio é:

Servidor de recepção: Porta:

Este servidor requer uma ligação segura (SSL)

Iniciar sessão com:

ID de Início de Sessão (se diferente do endereço de correio electrónico):

Informações do Servidor de Envio

Servidor de Envio: Porta:

Este servidor requer uma ligação segura (SSL)

O meu servidor de envio requer autenticação

- Para configurar **IMAP**, alterar o meu servidor de recepção para **IMAP** e manter as restantes configurações.

Adicionar uma Conta de Correio Electrónico ✕

[Onde obter informações do servidor de correio electrónico?](#)

Informações do Servidor de Recepção

O meu servidor de recepção de correio é:

Servidor de recepção: Porta:

Este servidor requer uma ligação segura (SSL)

Iniciar sessão com:

ID de Início de Sessão (se diferente do endereço de correio electrónico):

Informações do Servidor de Envio

Servidor de Envio: Porta:

Este servidor requer uma ligação segura (SSL)

O meu servidor de envio requer autenticação

Passo 3

1. Clicar em **Concluir** para finalizar a configuração.

